

Rallycheck

Korte handleiding voor deelnemers

Rallycheck vervangt de fysieke routecontroles door digitale controles op basis van GPS.

Wanneer je een controle passeert, verschijnt deze automatisch in de app. Afhankelijk van het type controle sla je hem zelf op of gebeurt dit automatisch.

Lees deze handleiding bij voorkeur voor vertrek. Installeer de app en maak je account alvast aan. Zo voorkom je onnodig oponthoud bij de start.

App installeren Account gereed GPS + internet aan	Controle verschijnt automatisch CLICK TO SAVE indien nodig	Laatste controle opslaan Gegevens worden verzonden

Deze deelnemerssamenvatting is gebaseerd op de volledige Rallycheck User Manual. De rallyorganisatie kan per rally of klasse bepaalde functies aan- of uitzetten.

1. Voorbereiden voor de rally

Een goede voorbereiding voorkomt vrijwel alle problemen onderweg.

App installeren

- Download **Rallycheck** via de Apple App Store of Google Play Store.
- Installeer de app op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat.
- Open de app vóór de rally minimaal één keer.

Account aanmaken

1. Kies **Register** wanneer je nog geen account hebt.
2. Vul een geldig e-mailadres en wachtwoord in. Het wachtwoord moet minimaal 6 tekens bevatten; Rallycheck adviseert minimaal 8 tekens met hoofdletter, kleine letter, cijfer en leesteken.
3. Verifieer je telefoonnummer met de 5-cijferige code die je per SMS ontvangt.
4. Bevestig je e-mailadres via de link in de ontvangen e-mail.

BELANGRIJK - LOCATIE EN INTERNET

Sta locatievoorzieningen/GPS toe voor Rallycheck. Zonder locatie kan de app geen routecontroles herkennen. Zorg daarnaast dat mobiele data/internet actief is; dit is nodig om de rally en de routecontroles op te halen.

Praktische voorbereiding in de auto

- Gebruik bij voorkeur een stevige telefoonhouder.
- Horizontale plaatsing van de telefoon wordt als prettig ervaren.
- Neem een USB-kabel en autolader mee. Rallycheck adviseert een lader van **2.1A of meer**.
- Geen laadmogelijkheid in de auto? Neem een opgeladen en goed vastgezette powerbank mee; als richtlijn noemt Rallycheck een capaciteit van meer dan 7000 mA.
- Zet het geluid voldoende hard, zeker in een klassieke of open auto.

TIP

Sluit Rallycheck na gebruik gewoon af zoals iedere andere app (wegklikken/wegswipen). Gebruik **Logout** alleen wanneer je echt wilt uitloggen; anders moet je de volgende keer opnieuw inloggen.

2. De juiste rally starten

Na het openen van Rallycheck moet je de rally selecteren waarvoor je rijdt.

1. Open het menu en kies **Select Rally**.
2. Selecteer de juiste rally/klasse uit de lijst.
3. Wacht enkele seconden totdat de routecontroles (RC's) zijn opgehaald.
4. Controleer of de naam van de geselecteerde rally in beeld staat.

GEEN INTERNET?

Wanneer er geen verbinding is, kan de rallyroute niet worden geladen. Signalen hiervan zijn onder andere **“No RC's loaded”** en **“Unable to fetch information, check network connection”**. Controleer dan mobiele data/wifi en probeer opnieuw.

Menu - wat is belangrijk?

Dashboard	Terug naar het hoofdscherm.
Select Rally	Een rally selecteren. Reeds zichtbare RC's worden daarbij niet automatisch gewist.
Settings	Controle van verificatie, verzending van waypoints/routelogs, volume (iPhone) en eventueel Tripmaster.
Clear card	Voorzichtig: wist de zichtbare controlekaart en zet een actieve rally inactief. Gebruik dit niet zomaar tijdens de rally.
Logout	Logt je uit. Normaal afsluiten van de app is meestal handiger.

3. Rijden met Rallycheck

Bij het passeren van een gewone routecontrole klinkt een geluid en verschijnt een **oranje rallybord** met de betreffende controle in beeld.

GEWONE ROUTECONTROLE

Wil je de getoonde controle bewaren? Druk dan op **CLICK TO SAVE**. Standaard heb je hiervoor 60 seconden, maar de organisator kan een andere tijd instellen. Druk op **Cancel** wanneer je de controle niet wilt opslaan. Neem de beslissing direct, want zodra een volgende controle wordt geactiveerd kan de vorige niet meer worden bewaard.

- Een routecontrole kan meerdere keren worden gepasseerd en ook meerdere keren worden opgeslagen.
- In het witte informatieveld kan de organisatie extra tekst, tijd, snelheid of een keerinstructie tonen.

4. Speciale controles en functies

Onderstaande functies zijn alleen relevant wanneer de rallyorganisatie ze voor de route heeft ingesteld.

Tripmaster

- Meet de gereden afstand en wordt elke seconde bijgewerkt.
- Met **Clear** zet je de teller op 0,00.
- De afstand wordt weergegeven met twee decimalen; 1,04 km is 1040 meter.
- De organisatie bepaalt of de Tripmaster beschikbaar is.

TC - Tijdcontrole

- Een tijdcontrole wordt weergegeven met een **geel bord** en is alleen zichtbaar binnen de ingestelde TC-zone.
- Je kiest zelf het moment van inklokken door op **CLICK TO SAVE** te drukken.
- Of eerder inklokken is toegestaan, staat in het reglement van de betreffende rally.

Start regularity

- Rijd naar de startlocatie/TC-zone zoals in het routeboek aangegeven.
- Zet indien van toepassing tripmaster en stopwatch op nul.
- Druk op **CLICK TO SAVE** wanneer je klaar bent om te starten; daarmee wordt je starttijd vastgelegd.

GTC / snelheidscontrole

- Een geheime tijdcontrole of snelheidscontrole wordt automatisch door de app gedetecteerd.
- De knop toont **AUTO SAVE**; je hoeft niets te doen. Afhankelijk van de instellingen worden tijd en/of snelheid opgeslagen.

Keercontroles en instructies

- De app kan bij een routecontrole een extra instructie tonen, bijvoorbeeld een keerinstructie. Volg deze tekst samen met het routeboek.

Finish

- De laatste routecontrole kan tevens de finishcontrole zijn.
- Druk bij de finish op **CLICK TO SAVE**. Daarna worden de opgeslagen controles naar de Rallycheck-server verzonden.
- Rallycheck kan vervolgens per e-mail een overzicht van de controlekaart versturen.

LET OP

Gebruik **Clear card** niet tijdens de rally tenzij de organisatie dit uitdrukkelijk aangeeft. De zichtbare controles verdwijnen dan van je toestel en de actieve rally wordt inactief.

5. Snelle checklist voor vertrek

- Rallycheck is geïnstalleerd.
- Account is aangemaakt en bij voorkeur geverifieerd.
- Locatievoorzieningen / GPS staan aan voor Rallycheck.
- Mobiele data / internetverbinding is actief.
- Telefoon is voldoende opgeladen.
- USB-lader of powerbank ligt klaar.
- Telefoon zit stevig in de houder.
- Geluid staat voldoende hard.
- De juiste rally/klasse is geselecteerd.
- De routecontroles zijn succesvol geladen.

ONTHOUD TIJDENS HET RIJDEN

Oranje controle: beslis direct of je hem wilt bewaren en druk indien nodig op CLICK TO SAVE.

Geel bord: tijdcontrole; bepaal zelf het moment van inklokken.

AUTO SAVE: de app slaat de controle automatisch op.

Finish: sla de finishcontrole op zodat de rally wordt afgerond en de gegevens worden verzonden.

Meer informatie

De volledige gebruikershandleiding en instructievideo's zijn beschikbaar via Rallycheck:

rallycheck.com/nl/rallycheck-user-manual/

Deze samenvatting is bedoeld als praktische deelnemershandleiding. Bij verschil of onduidelijkheid zijn het rallyreglement en instructies van de organisatie leidend.